



3SKey

Instructions à l'attention de l'utilisateur 3SKey

Ce manuel décrit les étapes qu'un utilisateur doit entreprendre pour démarrer avec 3SKey.

27 octobre 2017

Table des matières

Préface	3
1 Conditions préalables	4
2 Obtenir le logiciel du token	5
3 Activer votre token 3SKey	6
Mentions légales	11

Préface

Ce guide décrit la procédure de mise en route avec un token utilisateur 3SKey.

Objet de ce document

Ce guide décrit la procédure de mise en route avec un token utilisateur 3SKey.

Public

Ce document s'adresse aux utilisateurs de tokens 3SKey.

Modifications importantes

Le tableau suivant répertorie les changements significatifs apportés depuis l'édition précédente. Ce tableau ne comprend pas les différentes modifications qui ont été apportées.

Nouvelles informations	Emplacement
Un gestionnaire de liste d'utilisateurs peut définir des règles en matière de code PIN pour augmenter la complexité minimum obligatoire des mots de passe pour la liste d'utilisateurs.	Activer votre token 3SKey

Documentation connexe

- [Instructions à l'attention de l'administrateur 3SKey](#)
- [Guide d'installation du logiciel du token 3SKey](#)

1 Conditions préalables

Vous avez reçu un token 3SKey et un mot de passe par défaut de votre administrateur.

2 Obtenir le logiciel du token

Avant de pouvoir utiliser votre token, vous devez obtenir et télécharger le logiciel d'installation du token.

Quel que soit le type de token dont vous disposez, nous vous recommandons de télécharger la dernière version du logiciel d'installation à partir du portail 3SKey.

[Guide d'installation du logiciel du token > Télécharger le logiciel d'installation](#)

[Guide d'installation du logiciel du token > Dézipper et exécuter le fichier d'installation du logiciel](#)

Il existe deux types de tokens 3SKey:

- le **token de base 3SKey (eToken PRO)**



Le token de base 3SKey stocke uniquement le certificat 3SKey.

- le **token supérieur 3SKey (eToken NG-FLASH)**



Le token supérieur 3SKey contient un certificat 3SKey et une mémoire flash de 2 Go qui peut être utilisée pour stocker des documents. La mémoire flash contient une copie des sources d'installation et le *Guide d'installation du logiciel du token 3SKey*.

Toutefois, avant de pouvoir utiliser votre token, vous devez obtenir et télécharger le logiciel d'installation du token.

Quel que soit le type de token dont vous disposez, nous vous recommandons de télécharger la dernière version du logiciel d'installation à partir du portail 3SKey.

[Guide d'installation du logiciel du token > Télécharger le logiciel d'installation](#)

[Guide d'installation du logiciel du token > Dézipper et exécuter le fichier d'installation du logiciel](#)

3 Activer votre token 3SKey

Comment activer un token utilisateur 3SKey.

À propos de cette tâche

Au cours de cette procédure, il vous sera demandé d'introduire trois fois votre mot de passe par défaut reçu de votre administrateur.

Procédure

1. Insérez votre token dans un port USB.
2. Sélectionnez <http://www.3skey.com> et cliquez sur .

Le PC doit être configuré correctement afin de se connecter au portail 3SKey. Référez-vous au [Guide d'utilisation du portail 3SKey pour les entreprises > Connexion](#) pour plus d'informations.

Votre identifiant unique s'affiche (par exemple, corp12345678). Lorsque le token a été activé, il doit être enregistré auprès de chaque banque avec laquelle vous êtes en relation.

3. Suivez les instructions à l'écran, **sans retirer le token du port USB**.

ATTENTION Ne retirez pas le token du port USB au cours de la procédure.

Assurez-vous de compléter chaque opération en moins de 5 minutes. Si votre connexion demeure inactive pendant plus de 5 minutes, elle sera désactivée par le portail pour des raisons de sécurité.

4. Si la fenêtre suivante apparaît lorsque vous démarrez le processus d'activation, vous devez contacter l'administrateur de votre token pour configurer votre token.

English Français
Connecté avec: corp16574165 | Déconnexion

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Bienvenue

?

Êtes-vous l'administrateur 3SKey désigné pour votre organisation?

L'administrateur est responsable de l'activation d'au moins un token administrateur et de la configuration des nouveaux tokens utilisateurs .

En tant qu'administrateur, vous devez avoir reçu un lot de nouveaux tokens à configurer de votre banque .

Cliquez sur et transférez votre token à votre administrateur.

5. Si le token a été correctement préparé par l'administrateur, la fenêtre suivante apparaît après acceptation des conditions générales. Cliquez sur .

English Français
Connecté avec: corp18574185 Déconnexion

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Étapes de l'activation **Activation du token**

1. Modifier le mot de passe Votre token doit d'abord être activé avant que vous ne puissiez l'utiliser pour signer des transactions.

2. Code de sécurité Ce processus prend quelques minutes et ne peut pas être interrompu. Ne fermez pas votre navigateur et ne retirez pas votre token durant l'activation.

3. Génération de la clé

4. Terminé

Annuler Suivant

6. Choisissez un nouveau mot de passe personnel.

Cet écran est un exemple d'une règle en matière de code PIN de niveau 6.

English Français

3SKey - SWIFT Secure Signature Key

Étapes de l'activation **Modifier le mot de passe du token**

1. **Modifier le mot de passe** Assurez-vous de sécuriser votre mot de passe.

2. Code de sécurité

3. Génération de la clé

4. Terminé

Modifier le mot de passe du token

Sélectionnez un nouveau mot de passe pour votre token

Les règles pour les mots de passe sont les suivantes:

- Minimum 6 caractères
- Maximum **2** caractères répétés autorisés
- Doit contenir: -Chiffres (0-9)

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe


Confirmation du nouveau mot de passe

Annuler Modifier

Important Assurez-vous de vous souvenir du mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe ou que vous entrez 5 mots de passe incorrects consécutifs, le token se verrouille et il est nécessaire de le réinitialiser.

7. Téléchargez le code de sécurité.

Le code de sécurité est généré automatiquement lors de l'activation du token et permet la réinitialisation d'un token verrouillé ou le transfert de l'identifiant unique d'un token perdu sur un nouveau token. Ceci vous évite de devoir vous ré-enregistrer auprès des banques avec lesquelles vous êtes en relation.



Important Assurez-vous de conserver le code de sécurité dans un endroit sûr. Si vous perdez le mot de passe ou le token, vous avez besoin du code de sécurité pour réinitialiser le token ou transférer l'identifiant unique sur un nouveau token.

Après téléchargement du fichier, le bouton **Confirmer** est disponible.

Cliquez sur **Confirmer** une fois le téléchargement terminé.

8. Le certificat est ensuite généré.



9. Lorsque la procédure est terminée, l'écran suivant apparaît:

The screenshot shows the 3SKey - SWIFT Secure Signature Key activation page. At the top, there is a header with the SWIFT logo, the title '3SKey - SWIFT Secure Signature Key', and language options for 'English' and 'Français'. A user is logged in as 'corp81780191' with a 'Déconnexion' link. The main content area is titled 'Étapes de l'activation' and 'Activation effectuée'. A table displays the details of the 'Certificat métier' (Professional Certificate) for step 4, 'Terminé'.

Certificat métier	
1. Modifier le mot de passe	
2. Code de sécurité	
3. Génération de la clé	
4. Terminé	
DN	CN=corp81780191, OU=section_9, OU=personalid, O=swift, C=ww
Numéro de série du certificat	1468321536 (Hex: 5784CF00)
Expiration	7 septembre 2021 06:15:28 PDT

Terminer

Le token est désormais activé et peut être utilisé pour signer des transactions.

Lorsque vous avez enregistré les informations du certificat métier auprès de votre partenaire ou institution financière, assurez-vous de noter l'identifiant unique de votre certificat (par exemple corp12345678).

Cliquez sur [Terminer](#) pour vous déconnecter du portail.

Mentions légales

Copyright

SWIFT © 2017. Tous droits réservés.

Clause de protection

Les informations contenues dans cette publication sont susceptibles d'être modifiées ponctuellement. Vous devez toujours vous reporter à la dernière version disponible.

Traductions

La version anglaise de la documentation SWIFT est la seule version officielle et contraignante.

Marques commerciales

SWIFT est le nom commercial de S.W.I.F.T. SCRL. Les noms suivants sont des marques déposées de SWIFT: le logo SWIFT, SWIFT, SWIFTNet, Accord, Sibos, 3SKey, Innotribe, le logo Standards Forum, MyStandards, et SWIFT Institute. Les autres noms de produit, de service ou d'entreprise dans cette publication sont des noms commerciaux, des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.